

Windows-Fehlercodes Windows XP (Übernahme keine Garantie der Richtigkeit)

Windows Fehlercodes Windows XP

Beitrag von mario » Mi Mai 07, 2003 12:32 am

Windows und die Macken die es mit sich bringt.

Auf so gut wie jeden PC läuft Windows aus dem Hause Microsoft aller Bill-Gates. So umfangreich und vielfältig Windows in den letzten Jahren auch geworden ist, genauso viele Fehlermeldungen brachte es in den verschiedenen Versionen mit. Vom einfachen Fehler einer nicht gefundenen Hardware bis zum totalen Fehlerüberlauf war alles dabei.

Sie kennen es vielleicht auch noch, die Fehlermeldungen z.B. unter Windows 98. Sie haben sie weggeklickt kamen drei neue dazu. So lustig dies für den einen sein möge desto nerviger war es für den anderen.

Wir haben darum für Sie eine Liste zusammengestellt, in der ein Großteil uns bekannter Fehlermeldungen enthalten sind.

Das Windows nicht gerade immer mit offenen Meldungskarten spielt ist ja hinsichtlich der bereits bekannten Meldungen offensichtlich.

Wir möchten Ihnen nun mit dieser Liste helfen, die angezeigten Meldung auch zu verstehen.

0x0000	Der Vorgang wurde ausgeführt
0x0001	Unzulässige Funktion
0x0002	Die angegebene Datei wurde nicht gefunden
0x0003	Der angegebene Pfad wurde nicht gefunden
0x0004	Die Datei konnte nicht geöffnet werden
0x0005	Zugriff wurde verweigert
0x0006	Die Zugriffsnummer ist nicht definiert
0x0007	Die Speichersteuerblöcke wurden zerstört
0x0008	Es ist nicht genügend Speicher verfügbar, um diesen Befehl auszuführen
0x0009	Die Adresse des Speichersteuerblocks ist ungültig
0x000A	Die Umgebung stimmt nicht
0x000B	Es wurde versucht, ein Programm im falschen Format zu laden
0x000C	Der Zugriffscode ist ungültig
0x000D	Die Daten sind ungültig
0x000E	Für diesen Vorgang ist nicht genügend Arbeitsspeicher verfügbar
0x000F	Das angegebene Laufwerk wurde nicht gefunden
0x0010	Das Verzeichnis kann nicht entfernt werden
0x0011	Die Datei kann auf kein anderes Laufwerk verschoben werden
0x0012	Es sind keine weiteren Dateien vorhanden
0x0013	Der Datenträger ist schreibgeschützt
0x0014	Das angegebene Gerät wurde nicht gefunden
0x0015	Das Gerät ist nicht bereit
0x0016	Das Gerät erkennt den Befehl nicht
0x0017	Datenfehler (CRC-Prüfung)
0x0018	Das Programm hat einen Befehl aufgerufen, aber die Befehlslänge ist falsch
0x0019	Das Laufwerk kann auf dem Datenträger einen bestimmten Bereich oder eine bestimmte Spur nicht finden.
0x001A	Auf die angegebene Festplatte oder Diskette kann nicht zugegriffen werden
0x001B	Das Laufwerk kann den angeforderten Sektor nicht finden
0x001C	Der Drucker hat kein Papier mehr
0x001D	Auf das angegebene Gerät kann nicht geschrieben werden
0x001E	Vom angegebenen Gerät kann nicht gelesen werden
0x001F	Ein an das System angeschlossenes Gerät funktioniert nicht

0x0020 Der Prozess kann nicht auf die Datei zugreifen, da sie von einem anderen Prozess verwendet wird.

0x0021 Der Prozess kann nicht auf die Datei zugreifen, da ein anderer Prozess einen Teil der Datei gesperrt hat

0x0022 Im Laufwerk befindet sich eine falsche Diskette. Legen Sie %2 (Datenträgernummer: %3) in das Laufwerk %1 ein.

0x0024 Zu viele Dateien zur gemeinsamen Verwendung geöffnet

0x0026 Ende der Datei (EOF) erreicht.

0x0027 Der Datenträger ist voll

0x0032 Die Netzwerkanforderung wird nicht unterstützt

0x0033 Der Remote-Computer ist nicht verfügbar

0x0034 Ein gleicher Name ist bereits im Netzwerk vorhanden

0x0035 Der Netzwerkpfad wurde nicht gefunden

0x0036 Das Netzwerk ist ausgelastet

0x0037 Die angegebene Netzwerkressource oder das Gerät ist nicht mehr verfügbar

0x0038 Das Netzwerk-BIOS-Befehlslimit wurde erreicht

0x0039 Es ist ein Hardwarefehler bei einem Netzwerkadapter aufgetreten

0x003A Der angegebene Server kann den angeforderten Vorgang nicht ausführen

0x003B Ein unerwarteter Netzwerkfehler ist aufgetreten

0x003C Der Remote-Adapter ist inkompatibel

0x003D Die Druckerwarteschlange ist voll

0x003E Auf dem Server ist nicht genügend Speicher für den Druckauftrag verfügbar

0x003F Ihr Druckauftrag wurde gelöscht

0x0040 Der angegebene Netzwerkname ist nicht mehr verfügbar

0x0041 Der Netzwerkzugriff wurde verweigert

0x0042 Der Typ der Netzwerkressource ist falsch

0x0043 Der Netzwerkname wurde nicht gefunden

0x0044 Die Namensbegrenzung der lokalen Netzwerkadapterkarte wurde überschritten.

0x0045 Das Netzwerk-BIOS-Sitzungslimit wurde erreicht.

0x0046 Der Remote-Server wurde angehalten oder wird gerade gestartet.

0x0047 Es können keine weiteren Verbindungen zum Remote-Computer hergestellt werden, da die maximale Anzahl der Clients mit diesem verbunden ist.

0x0048 Der angegebene Drucker oder das angegebene Datenträgergerät wurde angehalten.

0x0050 Die Datei ist vorhanden

0x0052 Das Verzeichnis oder die Datei konnte nicht erstellt werden

0x0053 Fehler bei INT 24

0x0054 Zum Verarbeiten dieser Anforderung ist kein Speicher verfügbar

0x0055 Der lokale Gerätenamen wird bereits verwendet

0x0056 Das angegebene Netzwerkpassword ist falsch

0x0057 Der Parameter stimmt nicht

0x0058 Es ist ein Schreibfehler im Netzwerk aufgetreten

0x0059 Das System kann derzeit keinen weiteren Prozess starten

0x0064 Es kann keine weitere Systemsemaphore erstellt werden

0x0065 Die exklusive Semaphore gehört einem anderen Prozess

0x0066 Die Semaphore ist gesetzt und kann nicht geschlossen werden

0x0067 Die Semaphore kann nicht erneut gesetzt werden

0x0068 Derzeit einer Unterbrechung (Interrupt) kann keine exklusive Semaphore angefordert werden.

0x0069 Das bisher bestehende Besitzrecht dieser Semaphore ist beendet

0x006A Legen Sie die Diskette in Laufwerk %1 ein

0x006B Das Programm wurde abgebrochen, da keine andere Diskette eingelegt wurde

0x006C Der Datenträger wird von einem anderen Prozess verwendet oder gesperrt
0x006D Die Pipe wurde beendet
0x006E Das angegebene Gerät oder die angegebene Datei konnte nicht geöffnet werden.
0x006F Der Dateiname ist zu lang
0x0070 Es ist nicht genügend Speicherplatz auf dem Datenträger verfügbar
0x0071 Es sind keine weiteren internen Dateibezeichner verfügbar
0x0072 Der interne Dateibezeichner des Ziels stimmt nicht
0x0075 Der von der Anwendung ausgeführte IOCTL-Aufruf ist falsch
0x0076 Der Parameter der Option zur Überprüfung von Schreibvorgängen stimmt nicht
0x0077 Das System unterstützt den angeforderten Befehl nicht
0x0078 Die Funktion ist nur im Win32-Modus gültig
0x0079 Das Zeitlimit für die Semaphore wurde erreicht
0x007A Der an einen Systemaufruf übergebene Datenbereich ist zu klein
0x007B Die Syntax für den Dateinamen, Verzeichnisnamen oder die Datenträgerbezeichnung ist falsch
0x007C Die Ebene des Systemaufrufs ist falsch
0x007D Der Datenträger hat keine Datenträgerbezeichnung
0x007E Das angegebene Modul wurde nicht gefunden
0x007F Die angegebene Prozedur wurde nicht gefunden
0x0080 Es sind keine Child-Prozesse vorhanden, auf die gewartet werden muss.
0x0081 Die Anwendung %1 kann nicht im Win32-Modus ausgeführt werden
0x0082 Versuch, eine Dateizugriffnummer zu einer offenen Datenträgerpartition für einen anderen Vorgang als Rohdaten-E/A auf Datenträger zu benutzen.
0x0083 Es wurde versucht, den Dateizeiger vor den Anfang der Datei zu bewegen
0x0084 Der Dateizeiger kann nicht auf dem angegebenen Gerät oder Laufwerk gesetzt werden.
0x0085 Ein JOIN- oder SUBST-Befehl kann nicht für ein Laufwerk verwendet werden, das bereits mit JOIN zugeordnete Laufwerke enthält
0x0086 Es wurde versucht, einen JOIN- oder SUBST-Befehl für ein Laufwerk zu verwenden, das bereits mit JOIN zugeordnet wurde
0x0087 Es wurde versucht, einen JOIN- oder SUBST-Befehl für ein Laufwerk zu verwenden, das bereits mit SUBST zugeordnet wurde
0x0088 Das System hat versucht, eine JOIN-Zuordnung eines Laufwerks zu löschen, das nicht mit JOIN zugeordnet wurde
0x0089 Das System hat versucht, eine SUBST-Zuordnung eines Laufwerks zu löschen, das nicht mit SUBST zugeordnet wurde
0x008A Das System hat versucht, einem Verzeichnis, das sich auf einem mit JOIN zugeordneten Laufwerk befindet, ein Laufwerk mit SUBST zuzuordnen.
0x008B Das System hat versucht, einem Verzeichnis, das sich auf einem mit SUBST zugeordneten Laufwerk befindet, ein Laufwerk mit SUBST zuzuordnen
0x008C Das System hat versucht, einem Verzeichnis, das sich auf einem mit SUBST zugeordneten Laufwerk befindet, ein Laufwerk mit JOIN zuzuordnen
0x008D Das System hat versucht, einem Verzeichnis, das sich auf einem mit JOIN zugeordneten Laufwerk befindet, ein Laufwerk mit SUBST zuzuordnen
0x008E Das System kann derzeit keine Zuordnung mit JOIN oder SUBST ausführen
0x008F Das System kann einem Verzeichnis auf dem gleichen Laufwerk kein Laufwerk mit JOIN oder SUBST zuordnen
0x0090 Das Verzeichnis ist kein Unterverzeichnis des Stammverzeichnisses
0x0091 Das Verzeichnis ist nicht leer
0x0092 Der angegebene Pfad wird in einer SUBST-Zuordnung verwendet

0x0093 Zum Ausführen dieses Befehls sind nicht genügend Ressourcen
 verfügbar
 0x0094 Der angegebene Pfad kann derzeit nicht verwendet werden
 0x0095 Es wurde versucht, ein Laufwerk mit JOIN oder SUBST zuzuordnen,
 auf dem sich ein Verzeichnis befindet, dass das Ziel einer früheren SUBST-
 Zuordnung ist
 0x0096 Es wurden keine Informationen zur System-Ablaufverfolgung in der
 Datei CONFIG.SYS angegeben, oder die Ablaufverfolgung ist nicht erlaubt
 0x0097 Die Anzahl der angegebenen Semaphore-Ereignisse für DosMuxSemWait
 ist falsch
 0x0098 DosMuxSemWait wurde nicht ausgeführt. Es sind bereits zu viele
 Semaphore gesetzt
 0x0099 Die DosMuxSemWait-Liste ist fehlerhaft
 0x009A Die angegebene Datenträgerbezeichnung ist länger als das
 Zielfilesystem zulässt.
 0x009B Es kann kein weiterer Thread erstellt werden
 0x009C Der Empfängerprozess hat das Signal abgelehnt
 0x009D Das Segment ist bereits gelöscht und kann nicht gesperrt werden
 0x009E Die Sperre des Segments ist bereits aufgehoben
 0x009F Die Adresse der Thread-ID ist falsch
 0x00A0 Die an DosExecPgm übergebene Argumentenzeichenfolge ist falsch
 0x00A1 Die Pfadangabe ist ungültig
 0x00A2 Ein Signal wartet bereits
 0x00A4 Es können keine weiteren Threads im System erstellt werden
 0x00A7 Ein Teil einer Datei konnte nicht gesperrt werden
 0x00AA Die angeforderte Ressource wird bereits verwendet
 0x00AD Es stand keine Sperranforderung für den angegebenen Abbruchbereich
 aus
 0x00AE Das Dateisystem unterstützt keine atomaren Änderungen zum
 Sperrentyp
 0x00B4 Das System hat eine falsche Segmentnummer gefunden
 0x00B6 Das Betriebssystem kann %1 nicht ausführen
 0x00B7 Eine bereits vorhandene Datei kann nicht neu erstellt werden
 0x00BA Das übergebene Attribut ist falsch
 0x00BB Der angegebene System-Semaphorenname wurde nicht gefunden
 0x00BC Das Betriebssystem kann %1 nicht ausführen
 0x00BD Das Betriebssystem kann %1 nicht ausführen
 0x00BE Das Betriebssystem kann %1 nicht ausführen
 0x00BF %1 kann im Wind32-Modus nicht ausgeführt werden
 0x00C0 Das Betriebssystem kann %1 nicht ausführen
 0x00C1 %1 ist keine zulässige Win32-Anwendung
 0x00C2 Das Betriebssystem kann %1 nicht ausführen
 0x00C3 Das Betriebssystem kann %1 nicht ausführen
 0x00C4 Das Betriebssystem kann diese Anwendung nicht ausführen
 0x00C5 Das Betriebssystem ist momentan nicht konfiguriert, um diese
 Anwendung auszuführen
 0x00C6 Das Betriebssystem kann %1 nicht ausführen
 0x00C7 Das Betriebssystem kann diese Anwendung nicht ausführen
 0x00C8 Das Codesegment muß kleiner als 64 KB sein
 0x00C9 Das Betriebssystem kann %1 nicht ausführen
 0x00CA Das Betriebssystem kann %1 nicht ausführen
 0x00CB Das System konnte die angegebene Umgebungsoption nicht finden
 0x00CD Kein Prozess in der Befehlszeile hat eine
 Signalbehandlungsroutine
 0x00CE Der Dateiname oder die Erweiterung ist zu lang
 0x00CF Der Ring 2-Stapel wird bereits verwendet
 0x00D0 Die Platzhalterzeichen für Dateinamen (* oder ?) wurden falsch
 eingegeben, oder es wurden zu viele Platzhalterzeichen angegeben

0x00D1 Das zu verzögernde Signal ist falsch
 0x00D2 Die Signalbehandlungsroutine konnte nicht eingerichtet werden
 0x00D4 Das Segment ist gesperrt und kann nicht neu zugeordnet werden
 0x00D6 An dieses Programm oder Dynamic-Link-Modul sind zu viele Dynamic-Link-Module angefügt.
 0x00D7 Aufrufe an LoadModule können nicht verschachtelt werden.
 0x00E6 Der Pipe-Zustand stimmt nicht
 0x00E7 Alle Pipe-Exemplare sind ausgelastet
 0x00E8 Pipe wird gerade geschlossen
 0x00E9 Kein Prozess ist am anderen Ende der Pipe
 0x00EA Es sind mehr Daten verfügbar
 0x00F0 Die Sitzung wurde abgebrochen.
 0x00FE Der angegebene Name des erweiterten Attributs war unzulässig
 0x00FF Die erweiterten Attribute sind inkonsistent
 0x0103 Es sind keine Daten mehr verfügbar
 0x010A Das Copy-API kann nicht verwendet werden
 0x010B Ungültiger Verzeichnisname
 0x0113 Die erweiterten Attribute passten nicht in den Puffer
 0x0114 Die Datei für erweiterte Attribute des bereitgestellten Dateisystems ist beschädigt.
 0x0115 Die Datei für die Tabelle der erweiterten Attribute ist voll
 0x0116 Die angegebene Zugriffsnummer für erweiterte Attribute ist ungültig
 0x011A Das bereitgestellte Dateisystem unterstützt keine erweiterten Attribute
 0x0120 Es wurde versucht, einen Mutex freizugeben, der nicht im Besitz des Aufrufers war.
 0x012A Es wurden zu viele Verzögerungen für eine Semaphore angegeben
 0x012B Nur ein Teil der Read/WriteProcessMemory-Anforderung wurde abgeschlossen.
 0x013D Das System hat keine Meldung für die Meldungsnummer 0x%1 in der Meldungsdatei %2 gefunden
 0x01E7 Es wurde versucht, auf eine unzulässige Adresse zuzugreifen.
 0x0216 Arithmetisches Ergebnis übersteigt 32 Bits
 0x0217 Es befindet sich bereits ein Prozess am anderen Ende der Pipe
 0x0218 Es wird darauf gewartet, dass ein Prozess das andere Ende der Pipe öffnet.
 0x03E2 Der Zugriff auf das erweiterte Attribute wurde verweigert.
 0x03E3 Der E/A-Vorgang wurde wegen eines Thread-Endes oder einer Anwendungsanforderung abgebrochen.
 0x03E4 Überlappendes E/A-Ereignis befindet sich nicht in einem signalisierten Zustand.
 0x03E5 Überlappender E/A-Vorgang wird verarbeitet
 0x03E6 Unzulässiger Zugriff auf einen Speicherbereich
 0x03E7 Fehler beim Ausführen eines Vorgangs innerhalb einer Seite
 0x03E9 Rekursion zu tief, Stapelüberlauf
 0x03EA Das Fenster kann die erhaltene Nachricht nicht verarbeiten
 0x03EB Die Funktion kann nicht abgeschlossen werden
 0x03EC Ungültige Attribute
 0x03ED Auf dem Datenträger befindet sich kein erkanntes Dateisystem. Stellen Sie sicher, dass alle benötigten Dateisystemtreiber geladen sind, und dass der Datenträger nicht beschädigt ist.
 0x03EE Der Datenträger einer Datei wurde extern geändert, so dass die geöffnete Datei nicht mehr gültig ist.
 0x03EF Der angeforderte Vorgang kann nicht im Vollbildmodus ausgeführt werden
 0x03F0 Es wurde versucht, auf ein nicht vorhandenes Token zuzugreifen
 0x03F1 Die Datenbank der Konfigurationsregistrierung ist beschädigt

0x03F2 Der Schlüssel der Konfigurationsregistrierung ist ungültig
0x03F3 Der Schlüssel der Konfigurationsregistrierung konnte nicht
geöffnet werden
0x03F4 Der Schlüssel der Konfigurationsregistrierung konnte nicht gelesen
werden
0x03F5 Der Schlüssel der Konfigurationsregistrierung konnte nicht
geschrieben werden
0x03F6 Eine der Dateien in der Registrierungsdatenbank musste über ein
Protokoll oder eine Sicherungskopie wiederhergestellt werden. Die
Wiederherstellung war erfolgreich.
0x03F8 Ein E/A-Vorgang, der durch die Registrierung ausgelöst wurde, ist
fehlgeschlagen. Dieser Fehler ist nicht korrigierbar. Die Registrierung konnte
eine der Dateien mit dem System-Arbeitsspeicherbild der Registrierung nicht
einlesen oder schreiben.
0x03F9 Das System hat versucht, eine Datei in die Registrierung zu laden
oder wiederherzustellen, aber die angegebene Datei hat nicht das Format einer
Registrierung
0x03FA Es wurde versucht, einen unzulässigen Vorgang auf einen
Registrierungsschlüssel anzuwenden, der zum Löschen markiert wurde
0x03FB Das System konnte den benötigten Speicherplatz nicht in einem
Registrierungs-Protokoll reservieren
0x03FC Eine symbolische Verknüpfung kann nicht in einem
Registrierungsschlüssel erstellt werden, der bereits Teilschlüssel oder Werte
enthält
0x03FD Ein dauerhafter Teilschlüssel kann nicht unter einem temporären
übergeordneten Schlüssel erstellt werden
0x03FE Eine Anforderung einer Änderungsnachricht ist abgeschlossen, und
die Informationen wurden nicht im Puffer des Aufrufers übergeben. Der Aufrufer
muss jetzt die Dateien auflisten, um die Änderungen zu finden
0x041B Ein Stoppzeichen wurde an einen Dienst gesendet, von dem andere
Dienste abhängen
0x041C Die Steuerungsanforderung ist für diesen Dienst nicht zulässig
0x041D Der Dienst antwortete nicht rechtzeitig auf die Start- oder
Steuerungsanforderung
0x041E Für den Dienst konnte kein Thread erstellt werden
0x041F Die Dienstdatenbank ist gesperrt
0x0420 Es wird bereits eine Instanz des Dienstes ausgeführt
0x0421 Der Kontenname ist unzulässig oder existiert nicht
0x0422 Der angegebene Dienst ist deaktiviert und kann nicht gestartet
werden
0x0423 Es wurde eine Ringdienstabhängigkeit angegeben
0x0424 Der angegebene Dienst ist kein installierter Dienst
0x0425 Der Dienst kann derzeit keine Steuerungsmeldungen annehmen
0x0426 Der Dienst wurde nicht gestartet
0x0427 Der Dienstprozess konnte keine Verbindung zum Dienst-Controller
herstellen
0x0428 Bei der Verarbeitung der Steuerungsanforderung ist eine Ausnahme
im Dienst aufgetreten
0x0429 Die angegebene Datenbank existiert nicht
0x042A Der Dienst hat einen dienstspezifischen Fehlercode zurückgegeben
0x042B Der Prozess wurde unerwartet beendet
0x042C Der Abhängigkeitsdienst oder die Abhängigkeitsgruppe konnte nicht
gestartet werden
0x042D Der Dienst konnte wegen einer fehlerhaften Anmeldung nicht
gestartet werden
0x042E Die Startphase des Dienstes konnte nicht beendet werden
0x042F Die angegebene Sperre für die Dienstdatenbank ist unzulässig
0x0430 Der angegebene Dienst wurde zum Löschen markiert

0x0431 Der angegebene Dienst existiert bereits
0x0432 Das System wird gerade mit der letzten als funktionierend
bekanntesten Konfiguration ausgeführt
0x0433 Der Abhängigkeitsdienst existiert nicht oder wurde zum Löschen
markiert
0x0434 Die aktuelle Startkonfiguration wurde bereits als bekannte
Konfiguration akzeptiert
0x0435 Seit dem letzten Systemstart wurde nicht versucht, den Dienst zu
starten
0x0436 Der Name wird bereits verwendet als Dienstname oder als
Dienstanzeigename
0x044C Das Bandende wurde erreicht
0x044D Ein Bandzugriff hat eine Dateimarke erreicht
0x044E Es wurde ein Bandanfang oder Partitionsanfang gefunden
0x044F Ein Bandzugriff erreichte das Ende eines Dateisatzes
0x0450 Keine weiteren Daten sind auf diesem Band
0x0451 Das Band konnte nicht partitionieren werden
0x0452 Beim Zugriff auf ein neues Band einer Partition über mehrere
Datenträger ist die aktuelle Blockgröße falsch
0x0453 Beim Laden eines Bands wurden die Informationen für die
Bandpartitionierung nicht gefunden
0x0454 Der Ausgabe-Mechanismus für den Datenträger konnte nicht gesperrt
werden
0x0455 Der Datenträger konnte nicht entladen werden
0x0456 Der Datenträger im Laufwerk kann sich geändert haben
0x0457 Der E/A-Bus wurde zurückgesetzt
0x0458 Kein Datenträger im Laufwerk
0x0459 Für das Unicode-Zeichen existiert kein zugeordnetes Zeichen in der
Mehrbyte-Codepage
0x045A Eine DLL-Initialisierungsroutine ist fehlgeschlagen
0x045B Das System wird heruntergefahren
0x045C Das Herunterfahren des Systems konnte nicht abgebrochen werden, da
das System derzeit nicht heruntergefahren wird
0x045D Die Anforderung konnte wegen eines E/A-Gerätefehlers nicht
ausgeführt werden
0x045E Es konnte kein seriellles Gerät erfolgreich initialisiert werden.
Der serielle Treiber wird aus dem Speicher entladen
0x045F Es konnte ein Gerät nicht geöffnet werden, das einen IRQ zusammen
mit anderen Geräten verwendet. Mindestens ein weiteres Gerät, das diesen IRQ
verwendet, war bereits geöffnet
0x0460 Ein serieller E/A-Vorgang wurde durch ein weiteres Schreiben zum
seriellen Anschluss vervollständigt. (Der Wert für IOCTL_SERIAL_XOFF_COUNTER
hat null erreicht.)
0x0461 Ein serieller E/A-Vorgang wurde wegen Zeitüberschreitung beendet.
(Der Wert für IOCTL_SERIAL_XOFF_COUNTER hat NICHT null erreicht.)
0x0462 Auf der Diskette wurde keine ID-Adreßmarke gefunden
0x0463 Sektor-ID-Feld der Diskette paßt nicht zur Spuradresse des
Disketten-Controllers
0x0464 Der Disketten-Controller hat einen Fehler gemeldet, der vom
Diskettentreiber nicht erkannt wird
0x0465 Der Disketten-Controller gab inkonsistente Ergebnisse in seinen
Registern zurück
0x0466 Bei einem Festplattenzugriff ist die Kalibrierung (auch nach
Wiederholungen) fehlgeschlagen
0x0467 Bei einem Festplattenzugriff schlug ein Festplattenvorgang (auch
nach Wiederholungen) fehl
0x0468 Bei einem Festplattenzugriff musste ein Platten-Controller
zurückgesetzt werden. Dies schlug ebenfalls fehl

0x0469 Das Bandende wurde erreicht
 0x046A Es steht nicht genügend Speicherplatz auf dem Server zur Verfügung, um diesen Befehl zu verarbeiten
 0x046B Es wurde eine mögliche gegenseitige Sperre (Deadlock) entdeckt
 0x046C Die angegebene Basisadresse oder der angegebene Dateioffset ist nicht korrekt ausgerichtet
 0x0474 Eine andere Anwendung oder ein anderer Treiber verhinderte die Veränderung des Systemstromstatus
 0x0475 Das System-BIOS konnte den Systemstromstatus nicht verändern
 0x047E Das angegebene Programm benötigt eine neuere Version von Windows
 0x047F Das angegebene Programm ist keine Anwendung für MS-DOS oder Windows
 0x0480 Das angegebene Programm kann zu einem bestimmten Zeitpunkt nur einmal ausgeführt werden
 0x0481 Das angegebene Programm wurde für eine ältere Version von Windows geschrieben
 0x0482 Eine zum Ausführen der Anwendung erforderliche Bibliothekdatei ist beschädigt
 0x0483 Der angegebenen Datei ist keine Anwendung zugeordnet
 0x0484 Ein Fehler ist bei der Weitergabe des Befehls an die Anwendung aufgetreten
 0x0485 Ein der für die Ausführung dieser Anwendung notwendige Bibliothekdateien kann nicht gefunden werden
 0x04B0 Der angegebene Gerätenamen ist unzulässig
 0x04B1 Das Gerät ist momentan nicht verbunden, aber es existiert eine gespeicherte Verbindung für diesen Namen
 0x04B2 Es wurde versucht, eine bereits gespeicherte Verbindung zu einem Gerät zu speichern
 0x04B3 Der angegebene Netzwerkpfad wurde von keiner Netzwerkunterstützung akzeptiert
 0x04B4 Der angegebene Name für eine Netzwerkunterstützung ist unzulässig
 0x04B5 Das Profil mit den Netzwerkverbindungen konnte nicht geöffnet werden
 0x04B6 Das Profil mit den Netzwerkverbindungen ist fehlerhaft
 0x04B7 Nicht-Container kann nicht aufgelistet werden
 0x04B8 Es ist ein erweiterter Fehler aufgetreten
 0x04B9 Das Format des angegebenen Gruppennamens ist unzulässig
 0x04BA Das Format des angegebenen Computernamens ist unzulässig
 0x04BB Das Format des angegebenen Ereignisnamens ist unzulässig
 0x04BC Das Format des angegebenen Domänennamens ist unzulässig
 0x04BD Das Format des angegebenen Dienstnamens ist unzulässig
 0x04BE Das Format des angegebenen Netzwerknamens ist unzulässig
 0x04BF Das Format des angegebenen Freigabenamens ist unzulässig
 0x04C0 Das Format des angegebenen Kennwortes ist unzulässig
 0x04C1 Das Format des angegebenen Meldungsnamens ist unzulässig
 0x04C2 Das Format des angegebenen Meldungsziels ist unzulässig
 0x04C3 Die angegebenen Referenzen passen nicht zu einer bestehenden Referenzmenge
 0x04C4 Es wurde versucht, eine Sitzung mit einem Netzwerk-Server herzustellen, aber es bestehen bereits zu viele Sitzungen mit diesem Server
 0x04C5 Der Arbeitsgruppen- oder Domänenname wird bereits von einem anderen Computer im Netzwerk verwendet
 0x04C6 Das Netzwerk ist nicht vorhanden oder wurde nicht gestartet
 0x04C7 Der Vorgang wurde vom Benutzer abgebrochen
 0x04C8 Der angeforderte Vorgang kann nicht auf einer Datei ausgeführt werden, die einen Bereich enthält, der einem Benutzer zugeordnet ist
 0x04C9 Das Remote-System hat die Netzwerkverbindung abgelehnt
 0x04CA Die Netzwerkverbindung wurde ohne Fehler getrennt

0x04CB Dem Ziel der Netzwerkübertragung ist bereits eine Adresse zugeordnet
0x04CC Dem Ziel der Netzwerkübertragung ist noch keine Adresse zugeordnet
0x04CD Es wurde versucht, auf eine nichtbestehende Netzwerkverbindung zuzugreifen
0x04CE Es wurde versucht, einen ungültigen Vorgang auf einer aktiven Netzwerkverbindung auszuführen
0x04CF Das Remote-Netzwerk ist durch den Transport nicht erreichbar
0x04D0 Das Remote-System ist durch den Transport nicht erreichbar
0x04D2 Auf dem Endpunkt des Zielnetzwerks des Remote-Systems wird kein Dienst ausgeführt
0x04D3 Der Auftrag wurde abgebrochen
0x04D4 Die Netzwerkverbindung wurde durch das lokale System getrennt
0x04D5 Der Vorgang konnte nicht abgeschlossen werden; er sollte wiederholt werden
0x04D6 Es konnte keine Verbindung zu dem Server aufgebaut werden, da das Maximum der aktiven Verbindungen für dieses Benutzerkonto erreicht wurde
0x04D7 Es wird versucht, sich zu einer nicht erlaubten Zeit (für dieses Konto) anzumelden
0x04D8 Mit diesem Konto kann man sich nicht von dieser Station aus anmelden
0x04D9 Die Netzwerkadresse konnte für den angeforderten Vorgang nicht verwendet werden
0x04DA Der Dienst ist bereits registriert
0x04DB Den angegebenen Dienst gibt es nicht
0x04DC Der angeforderte Vorgang konnte nicht ausgeführt werden, da der Benutzer nicht bestätigt wurde
0x04DD Der angeforderte Vorgang konnte nicht ausgeführt werden, da der Benutzer nicht am Netzwerk angemeldet ist. Der angegebene Dienst existiert nicht.
0x04DE Rückgabe, die den aufrufenden Vorgang zum Fortsetzen auffordert
0x04DF Initialisierungsvorgang wurde gestartet, obwohl der dieser bereits abgeschlossen wurde
0x04E0 Keine lokalen Geräte mehr verfügbar
0x0514 Nicht alle angegebenen Zugriffsrechte wurden dem aufrufenden Vorgang zugewiesen
0x0515 Einige Zuordnungen von Kontennamen und Sicherheits-IDs wurden nicht ausgeführt
0x0516 Für dieses Konto wurden keine System-Quotenbegrenzungen explizit festgelegt
0x0517 Es ist kein Chiffrierschlüssel verfügbar. Es wurde ein bekannter Chiffrierschlüssel zurückgegeben
0x0518 Das Windows NT-Kennwort ist zu komplex, um in ein LAN Manager-Kennwort umgewandelt werden zu können. Das zurückgegebene LAN Manager-Kennwort ist eine NULL-Zeichenfolge
0x0519 Die Revisionsstufe ist nicht bekannt
0x051A Dies zeigt an, dass zwei Revisionsstufen nicht kompatibel sind
0x051B Diese Sicherheits-ID kann nicht als Besitzer des Objekts zugeordnet werden
0x051C Diese Sicherheits-ID kann nicht als primäre Gruppe eines Objekts zugeordnet werden
0x051D Ein Thread, der derzeit nicht die Identität eines Clients angenommen hat, hat versucht, einen Vorgang auf einem Identitäts-Token auszuführen
0x051E Die Gruppe kann nicht gesperrt werden
0x051F Es stehen momentan keine Anmelde-server zur Verfügung, um die Anmeldeanforderung zu verarbeiten

0x0520 Die angegebene Anmeldesitzung ist nicht vorhanden. Sie wurde
möglicherweise bereits abgebrochen

0x0521 Ein angegebenes Zugriffsrecht ist nicht vorhanden

0x0522 Der Client hat nicht die notwendigen Zugriffsrechte

0x0523 Der angegebene Name hat nicht das richtige Format für einen
Kontennamen

0x0524 Der angegebene Benutzer ist bereits vorhanden

0x0525 Der angegebene Benutzer ist nicht vorhanden

0x0526 Die angegebene Gruppe ist bereits vorhanden

0x0527 Die angegebene Gruppe ist nicht vorhanden

0x0528 Entweder ist das angegebene Benutzerkonto bereits ein Mitglied der
angegebenen Gruppe, oder die angegebene Gruppe kann nicht gelöscht werden, da
sie ein Mitglied enthält

0x0529 Das angegebene Benutzerkonto ist kein Mitglied der angegebenen
Gruppe

0x052A Das letzte verbleibende Administratorkonto kann nicht deaktiviert
oder gelöscht werden

0x052B Das Kennwort kann nicht aktualisiert werden. Der Wert, der für das
aktuelle Kennwort angegeben wurde, ist falsch

0x052C Das Kennwort kann nicht aktualisiert werden. Der Wert, der für das
neue Kennwort angegeben wurde, enthält Werte, die in Kennwörtern nicht erlaubt
sind

0x052D Das Kennwort kann nicht aktualisiert werden. Der Wert, der für das
neue Kennwort angegeben wurde, verletzt eine Regel zur Kennwortaktualisierung

0x052E Anmeldung verweigert: unbekannter Benutzername oder falsches
Kennwort

0x052F Anmeldung verweigert: Benutzerkontenbeschränkung

0x0530 Anmeldung verweigert: Anmeldezeitbegrenzung des Kontos wurde
verletzt

0x0531 Anmeldung verweigert: Der Benutzer darf sich nicht an diesem
Computer anmelden

0x0532 Anmeldung verweigert: Das angegebene Kennwort des Kontos ist
abgelaufen

0x0533 Anmeldung verweigert: Das Konto ist derzeit deaktiviert

0x0534 Zuordnungen von Kontennamen und Sicherheits-IDs wurden nicht
ausgeführt

0x0535 Zu viele lokale Benutzer-IDs (LUID, Local User Identifiers) wurden
gleichzeitig angefordert

0x0536 Keine weiteren lokalen Benutzer-IDs (LUID, Local User Identifiers)
verfügbar

0x0537 Die Teilautoritätskomponente einer Sicherheits-ID ist für diese
spezielle Verwendung unzulässig

0x0538 Die Struktur der Zugriffskontrollliste (ACL, Access Control List)
ist unzulässig

0x0539 Die Struktur der Sicherheits-ID ist unzulässig

0x053A Die Struktur der Sicherheitsbeschreibung ist unzulässig

0x053C Die vererbte Zugriffskontrollliste (ACL, Access Control List) oder
der Eintrag für die Zugriffskontrolle (ACE, Access Control Entry) konnte
nicht erstellt werden

0x053D Der Server ist derzeit deaktiviert

0x053E Der Server ist derzeit aktiviert

0x053F Der angegebene Wert war für eine ID-Autorität unzulässig

0x0540 Es steht kein Speicher für die Aktualisierung der
Sicherheitsinformationen zur Verfügung

0x0541 Die angegebenen Attribute sind unzulässig oder nicht mit den
Attributen der Gruppe als Ganzes kompatibel

0x0542 Entweder wurde eine geforderte Identitätswechselebene nicht
geliefert oder die gelieferte Ebene ist nicht gültig

0x0543 Ein anonymer Sicherheitsebenentoken kann nicht geöffnet werden
0x0544 Die angeforderte Bestätigungsinformationsklasse war unzulässig
0x0545 Der Typ des Tokens ist für die gewünschte Verwendung nicht
zulässig
0x0546 Ein Sicherheitsvorgang kann mit einem Objekt ohne zugeordnete
Sicherheit nicht ausgeführt werden
0x0547 Zeigt an, dass keine Kommunikation zu einem Windows NT Server
aufgenommen werden konnte oder dass der Zugriff auf Objekte in der Domäne so
eingeschränkt ist, dass notwendige Informationen nicht erhalten werden können
0x0548 Der Server der Sicherheitskontendatenbank (SAM, Security Account
Manager) oder der lokalen Sicherheitsautorität (LSA, Local Security Authority)
befand sich in einem Zustand, in dem der Sicherheitsvorgang nicht ausgeführt
werden kann
0x0549 Die Domäne befand sich in einem Zustand, in dem der
Sicherheitsvorgang nicht ausgeführt werden konnte
0x054A Dieser Vorgang ist nur für den primären Domänen-Controller erlaubt
0x054B Die angegebene Domäne ist nicht vorhanden
0x054C Die angegebene Domäne ist bereits vorhanden
0x054D Es wurde versucht, die maximale Anzahl der Domänen je Server zu
überschreiten
0x054E Der angeforderte Vorgang konnte nicht abgeschlossen werden
(entweder wegen eines schweren Fehlers auf dem Datenträger oder einer
beschädigten Datenstruktur auf dem Datenträger)
0x054F Der Inhalt der Sicherheitskontendatenbank ist nicht konsistent
0x0550 In einer Zugriffsmaske befanden sich allgemeine Zugriffsarten, die
bereits bestimmten Typen zugeordnet sein sollten
0x0551 Eine Sicherheitsbeschreibung ist nicht im richtigen Format
(absolut oder selbstbezogen)
0x0552 Die angeforderte Aktion ist auf die Verwendung durch
Anmeldeprozesse beschränkt. Der aufrufende Prozess ist nicht als Anmeldeprozeß
eingetragen
0x0553 Eine neue Anmeldesitzung kann nicht mit einem bereits aktiven
Bezeichner (ID) begonnen werden
0x0554 Ein angegebenes Echtheitsbestätigungspaket ist unbekannt
0x0555 Der Zustand der Anmeldesitzung ist nicht konsistent mit dem
angeforderten Vorgang
0x0556 Die Anmeldesitzungs-ID wird bereits verwendet
0x0557 Eine Anmeldeanforderung enthielt einen unzulässigen Wert für den
Anmeldungstyp
0x0558 Der Identitätswechsel durch eine Name Pipe kann nicht ausgeführt
werden, solange von der Name Pipe nicht gelesen wurde
0x0559 Der Transaktionszustand in einem Teilbaum der Registrierung ist
nicht kompatibel mit dem angeforderten Vorgang
0x055A Eine interne Beschädigung der Sicherheitsdatenbank wurde gefunden
0x055B Dieser Vorgang kann nicht mit vordefinierten Konten ausgeführt
werden
0x055C Dieser Vorgang kann nicht mit dieser vordefinierten Gruppe
ausgeführt werden
0x055D Dieser Vorgang kann nicht mit vordefinierten Benutzern ausgeführt
werden
0x055E Der Benutzer kann nicht aus dieser Gruppe entfernt werden, da die
Gruppe momentan die primäre Gruppe des Benutzers ist
0x055F Das Token wird bereits als primäres Token verwendet
0x0560 Die angegebene lokale Gruppe ist nicht vorhanden
0x0561 Der angegebene Kontenname ist kein Mitglied der lokalen Gruppe
0x0562 Der angegebene Kontenname ist bereits ein Mitglied der lokalen
Gruppe
0x0563 Die angegebene lokale Gruppe ist bereits vorhanden

0x0564 Anmeldung verweigert: Dem Benutzer wurde der angeforderte Anmeldetyp an diesem Computer nicht erteilt

0x0565 Die maximale Anzahl der Geheimnisse, die in einem einzelnen System gespeichert werden können, wurde überschritten

0x0566 Die Länge eines Geheimnisses überschritt die maximal erlaubte Länge

0x0567 Die Datenbank der lokalen Sicherheits-Autorität (LSA) ist intern inkonsistent

0x0568 Im Verlauf eines Anmeldeversuchs sammelte der Sicherheitskontext des Benutzers zu viele Sicherheits-IDs an

0x0569 Anmeldung verweigert: Dem Benutzer wurde der angeforderte Anmeldetyp auf diesem Computer nicht erteilt

0x056A Ein querverschlüsseltes Kennwort wird benötigt, um ein Benutzerkennwort zu ändern

0x056C Ein neues Mitglied konnte nicht zu einer lokalen Gruppe hinzugefügt werden, da das Mitglied den falschen Kontentyp aufweist

0x056D Es wurden zu viele Sicherheits-IDs angegeben

0x056E Ein querverschlüsseltes Kennwort wird benötigt, um dieses Benutzerkennwort zu ändern

0x056F Zeigt an, dass eine Zugriffskontrollliste keine vererbaren Komponenten enthält

0x0570 Die Datei oder das Verzeichnis ist beschädigt und nicht lesbar

0x0571 Die Datenträgerstruktur ist beschädigt und nicht lesbar

0x0572 Es ist kein Benutzersitzungsschlüssel für die angegebene Anmeldesitzung vorhanden

0x0573 Der verwendete Dienst ist für eine bestimmten Anzahl von Verbindungen lizenziert. Derzeit können keine weiteren Verbindungen hergestellt werden, da das Limit für den Dienst bereits erreicht wurde

0x0578 Unzulässige Fensterzugriffsnummer

0x0579 Unzulässige Menüzugriffsnummer

0x057A Unzulässige Cursorzugriffsnummer

0x057B Unzulässige Zugriffsnummer der Zugriffstastenliste

0x057C Unzulässige Hook-Zugriffsnummer

0x057D Unzulässige Zugriffsnummer für eine Fensterpositionierungsstruktur

0x057E Untergeordnetes Fenster kann nicht auf der obersten Ebene erstellt werden

0x057F Fensterklasse kann nicht gefunden werden

0x0580 Unzulässiges Fenster. Es gehört zu einem anderen Thread

0x0581 Diese Zugriffstaste ist bereits registriert

0x0582 Diese Klasse ist bereits vorhanden

0x0583 Diese Klasse ist nicht vorhanden

0x0584 Diese Klasse hat noch geöffnete Fenster

0x0585 Ungültiger Index

0x0586 Ungültige Symbolzugriffsnummer

0x0587 Private DIALOG-Fensterausdrücke werden verwendet

0x0588 Der Listenfeldbezeichner wurde nicht gefunden

0x0589 Es wurden keine Platzhalterzeichen gefunden

0x058A Der Thread hat keine Zwischenablage geöffnet

0x058B Die Zugriffstaste ist nicht registriert

0x058C Das Fenster ist kein gültiges Dialogfeldfenster

0x058D Kennung des Steuerelements nicht gefunden

0x058E Diese Meldung ist für ein Kombinationsfeld nicht zulässig, da sie kein Steuerelement für die Bearbeitung besitzt

0x058F Das Fenster ist kein Kombinationsfeld

0x0590 Die Höhe darf maximal 256 betragen

0x0591 Ungültige Zugriffsnummer für Gerätekontext (DC)

0x0592 Unzulässiger Typ der Hook-Prozedur

0x0593 Unzulässige Hook-Prozedur

0x0594 Nicht-lokaler Hook kann nicht ohne Modulzugriffsnummer gesetzt werden
0x0595 Diese Hook-Prozedur kann nur global gesetzt werden
0x0596 Die Journal-Hook-Prozedur ist bereits installiert
0x0597 Die Hook-Prozedur ist nicht installiert
0x0598 Unzulässige Nachricht für Listenfeld für Einfachauswahl
0x0599 LB_SETCOUNT an Non-Lazy-Listenfeld weitergegeben
0x059A Dieses Listenfeld unterstützt keine Tabstopps
0x059B Ein Objekt, das von einem anderen Thread erstellt wurde, kann nicht gelöscht werden
0x059C Untergeordnete Fenster können keine Menüs enthalten
0x059D Das Fenster hat kein Systemmenü
0x059E Unzulässiger Stil für Nachrichtenfeld
0x059F Unzulässiger Systemparameter (SPI_*)
0x05A0 Der Bildschirm wurde bereits gesperrt
0x05A1 Alle Fensterzugriffsnummern in einer Mehrfachfensterstruktur müssen dieselbe übergeordnete Nummer haben
0x05A2 Das Fenster ist kein untergeordnetes Fenster
0x05A3 Ungültiger GW_*-Befehl
0x05A4 Ungültige Thread-ID
0x05A5 Die Nachricht eines Fensters, das kein MDI-Fenster (Multiple Document Interface) ist, kann nicht bearbeitet werden
0x05A6 Dropdown-Menü bereits aktiv
0x05A7 Das Fenster hat keine Bildlaufleisten
0x05A8 Der Bildlaufleistenbereich darf nicht größer als 0x7FFF sein
0x05A9 Das Fenster kann nicht auf die angegebene Weise gezeigt oder gelöscht werden
0x05AA Für den angeforderten Dienst sind nicht genügend Ressourcen verfügbar
0x05AB Für den angeforderten Dienst sind nicht genügend Ressourcen verfügbar
0x05AC Für den angeforderten Dienst sind nicht genügend Ressourcen verfügbar
0x05AD Für den angeforderten Dienst reicht das Kontingent nicht aus
0x05AE Für den angeforderten Dienst reicht das Kontingent nicht aus
0x05AF Für diesen Vorgang ist die Paging-Datei zu klein
0x05B0 Ein Menüelement wurde nicht gefunden
0x05DC Die Ereignisprotokolldatei ist beschädigt
0x05DD Es konnte keine Ereignisprotokolldatei geöffnet werden; daher startete der Ereignisprotokollierdienst nicht
0x05DE Die Ereignisprotokolldatei ist voll
0x05DF Die Ereignisprotokolldatei wurde zwischen den Lesevorgängen verändert
0x06A4 Die Zeichenfolgenbindung ist unzulässig
0x06A5 Die Bindungs-Zugriffsnummer hat den falschen Typ
0x06A6 Die Bindungs-Zugriffsnummer ist unzulässig
0x06A7 Die RPC-Protokollsequenz wird nicht unterstützt
0x06A8 Die RPC-Protokollsequenz ist unzulässig
0x06A9 Die UUID der Zeichenfolge ist unzulässig
0x06AA Das Endpunktformat ist unzulässig
0x06AB Die Netzwerkadresse ist unzulässig
0x06AC Es wurde kein Endpunkt gefunden
0x06AD Der Zeitüberschreitungswert ist unzulässig
0x06AE Die UUID des Objekts wurde nicht gefunden
0x06AF Die UUID des Objekts wurde bereits registriert
0x06B0 Die UUID des Typs wurde bereits registriert
0x06B1 Der RPC-Server ist bereits in Wartestellung
0x06B2 Es wurden keine Protokollsequenzen eingetragen

0x06B3 Der RPC-Server ist nicht in Wartestellung
0x06B4 Der Manager-Typ ist unbekannt
0x06B5 Die Schnittstelle ist unbekannt
0x06B6 Keine Bindungen vorhanden
0x06B7 Keine Protokollsequenzen vorhanden
0x06B8 Der Endpunkt kann nicht erstellt werden
0x06B9 Für diesen Vorgang sind nicht genügend Ressourcen verfügbar
0x06BA Der RPC-Server ist nicht verfügbar
0x06BB Der RPC-Server ist für diesen Vorgang zu stark ausgelastet
0x06BC Die Netzwerkoptionen sind unzulässig
0x06BD In diesem Thread ist kein Remote-Prozeduraufruf aktiv
0x06BE Der Remote-Prozeduraufruf ist gescheitert
0x06BF Aufgrund eines Fehlers wurde der Remote-Prozeduraufruf nicht
ausgeführt
0x06C0 Bei einem Remote-Prozeduraufruf (RPC) ist ein Protokollfehler
aufgetreten
0x06C2 Die Übertragungssyntax wird vom RPC-Server nicht unterstützt
0x06C4 Der UUID-Typ wird nicht unterstützt
0x06C5 Das Kennzeichen ist unzulässig
0x06C6 Die Datenfeldgrenzen sind unzulässig
0x06C7 Die Bindung enthält keinen Einsprungsnamen
0x06C8 Die Namenssyntax ist unzulässig
0x06C9 Die Namenssyntax wird nicht unterstützt
0x06CB Es ist keine Netzwerkadresse verfügbar, um eine UUID zu erstellen
0x06CC Der Endpunkt ist doppelt
0x06CD Der Echtheitsbestätigungstyp ist unbekannt
0x06CE Die maximale Anzahl der Aufrufe ist zu klein
0x06CF Die Zeichenfolge ist zu lang
0x06D0 Die RPC-Protokollsequenz wurde nicht gefunden
0x06D1 Die Prozeduranzahl liegt außerhalb des erlaubten Bereichs
0x06D2 Die Bindung enthält keine Echtheitsbestätigungsinformationen
0x06D3 Der Echtheitsbestätigungsdienst ist unbekannt
0x06D4 Die Echtheitsbestätigungsebene ist unbekannt
0x06D5 Der Sicherheitskontext ist unzulässig
0x06D6 Der Autorisierungsdienst ist unbekannt
0x06D7 Der Eintrag ist unzulässig
0x06D8 Der Serverendpunkt kann den Vorgang nicht ausführen
0x06D9 In der Endpunktzunordnung sind keine weiteren Endpunkte verfügbar
0x06DA Es wurden keine Schnittstellen exportiert
0x06DB Der Eintragsname ist unvollständig
0x06DC Die Versionsoption ist unzulässig
0x06DD Es gibt keine weiteren Mitglieder
0x06DE Es sind keine Exporte rückgängig zu machen
0x06DF Die Schnittstelle wurde nicht gefunden
0x06E0 Der Eintrag ist bereits vorhanden
0x06E1 Der Eintrag wurde nicht gefunden
0x06E2 Der Namensdienst ist nicht verfügbar
0x06E3 Die Netzwerk-Adressengruppe ist unzulässig
0x06E4 Der angeforderte Vorgang wird nicht unterstützt
0x06E5 Es ist kein Sicherheitskontext verfügbar, um einen
Identitätswechsel zu erlauben
0x06E6 Bei einem Remote-Prozeduraufruf (RPC) ist ein interner Fehler
aufgetreten
0x06E7 Der RPC-Server versuchte, eine Ganzzahl durch null zu teilen
0x06E8 Im RPC-Server ist ein Adressierungsfehler aufgetreten
0x06E9 Eine Gleitkommarechnung beim RPC-Server verursachte eine Teilung
durch null
0x06EA Ein Gleitkommaunterlauf trat beim RPC-Server auf

0x06EB Ein Gleitkommaüberlauf trat beim RPC-Server auf
0x06EC Die Liste der RPC-Server, die für die automatische Bindung von
Zugriffsnummern verfügbar sind, ist erschöpft
0x06ED Die Datei mit der Zeichenübersetzungstabelle kann nicht geöffnet
werden
0x06EE Die Datei mit der Zeichenübersetzungstabelle hat weniger als 512
Bytes
0x06EF Eine NULL-Kontext-Zugriffsnummer wurde dem Host vom Client während
eines Remote-Prozeduraufrufs übergeben
0x06F1 Die Kontext-Zugriffsnummer wurde während eines Remote-
Prozeduraufrufs geändert
0x06F2 Die Bindungs-Zugriffsnummern, die an einen Remote-Prozeduraufruf
übergeben wurden, stimmen nicht überein
0x06F3 Der Stub konnte die Zugriffsnummer des Remote-Prozeduraufrufs
nicht ermitteln
0x06F4 An den Stub wurde ein Nullzeiger übergeben
0x06F5 Der Aufzählungswert liegt außerhalb des erlaubten Bereichs
0x06F6 Die Byte-Anzahl ist zu klein
0x06F7 Der Stub erhielt falsche Daten
0x06F8 Der angegebene Benutzerpuffer ist für den angeforderten Vorgang
nicht zulässig
0x06F9 Der Datenträger wurde nicht erkannt. Möglicherweise ist er nicht
formatiert
0x06FA Die Arbeitsstation besitzt kein Vertrauensgeheimnis
0x06FB Die SAM-Datenbank des Windows NT Servers enthält kein
Computerkonto für diese Arbeitsstationsvertrauensstellung
0x06FC Die Vertrauensstellung der primären Domäne gegenüber der
vertrauten Domäne konnte nicht hergestellt werden
0x06FD Die Vertrauensstellung dieser Arbeitsstation gegenüber der
primären Domäne konnte nicht hergestellt werden
0x06FE Die Netzwerkanmeldung schlug fehl
0x06FF Für diesen Thread wird bereits ein Remote-Prozeduraufruf
verarbeitet
0x0700 Es wurde versucht, sich anzumelden; aber der Netzwerkanmeldedienst
war nicht gestartet
0x0701 Das Benutzerkonto ist abgelaufen
0x0702 Der Redirector wird verwendet und kann nicht aus dem Speicher
entfernt werden
0x0703 Der angegebene Druckertreiber ist bereits installiert
0x0704 Der angegebene Anschluss ist unbekannt
0x0705 Der Druckertreiber ist unbekannt
0x0706 Der Druckprozessor ist unbekannt
0x0707 Die angegebene Trennseitendatei ist ungültig
0x0708 Die angegebene Priorität ist ungültig
0x0709 Der Druckername ist ungültig
0x070A Der Drucker ist bereits vorhanden
0x070B Der Druckerbefehl ist ungültig
0x070C Der angegebene Datentyp ist ungültig
0x070D Die angegebene Umgebung ist ungültig
0x070E Keine weiteren Bindungen vorhanden
0x070F Das verwendete Konto ist ein domänenübergreifendes
Vertrauenskonto. Verwenden Sie Ihr normales Benutzerkonto oder ein lokales
Benutzerkonto, um auf diesen Server zuzugreifen
0x0710 Das verwendete Konto ist ein Computerkonto. Verwenden Sie Ihr
globales Benutzerkonto oder ein lokales Benutzerkonto, um auf diesen Server
zuzugreifen

0x0711 Das verwendete Konto ist ein Server-Vertrauenkonto. Verwenden Sie Ihr globales Benutzerkonto oder lokales Benutzerkonto, um auf diesen Server zuzugreifen

0x0712 Der Name oder die Sicherheits-ID (SID) der angegebenen Domäne passt nicht zu den Vertrauensinformationen dieser Domäne

0x0713 Der Serverdienst wird verwendet und kann nicht aus dem Speicher entfernt werden

0x0714 Die angegebene Bilddatei enthält keinen Ressourcenabschnitt

0x0715 Der angegebene Ressourcentyp konnte nicht in der Bilddatei gefunden werden

0x0716 Der angegebene Ressourcenname konnte nicht in der Bilddatei gefunden werden

0x0717 Die angegebene Sprachen-ID für die Ressourcen konnte nicht in der Bilddatei gefunden werden

0x0718 Es sind nicht genügend Quoten verfügbar, um diesen Befehl zu verarbeiten

0x0719 Es wurden keine Schnittstellen registriert

0x071A Der Server wurde geändert, während dieser Aufruf ausgeführt wurde

0x071B Die bindende Zugriffsnummer enthält nicht alle benötigten Informationen

0x071C Kommunikationsfehler

0x071D Die angeforderte Echtheitsbestätigungsebene wird nicht unterstützt

0x071E Hauptname wurde nicht registriert

0x071F Der angegebene Fehler ist keine zulässige Windows RPC-Fehlernummer

0x0720 Eine UUID wurde reserviert, die nur für diesen Computer gültig ist

0x0721 Ein Fehler im Sicherheitspaket ist aufgetreten

0x0722 Thread wurde nicht abgebrochen

0x0723 Ungültiger Vorgang mit der Encoding/Decoding-Zugriffsnummer

0x0724 Inkompatible Version des Serialisierungspakets

0x0725 Inkompatible Version des RPC Stub

0x076A Das Mitglied der Gruppe wurde nicht gefunden

0x076B Die Datenbank der Endpunktzuordnung konnte nicht erstellt werden

0x076C Die UUID des Objekts ist die Nil-UUID

0x076D Die angegebene Zeit ist ungültig

0x076E Der angegebene Formularname ist ungültig

0x076F Die angegebene Formulargröße ist ungültig

0x0770 Auf die angegebene Druckerzugriffsnummer wird bereits gewartet

0x0771 Der angegebene Drucker wurde gelöscht

0x0772 Der Status des Druckers ist ungültig

0x0773 Der Benutzer muss sein Kennwort ändern, bevor er sich erstmals anmeldet

0x0774 Der Domänen-Controller für diese Domäne wurde nicht gefunden

0x0775 Das angegebene Konto ist momentan gesperrt und kann nicht für die Anmeldung verwendet werden

0x07D0 Das Pixelformat ist ungültig

0x07D1 Der angegebene Treiber ist ungültig

0x07D2 Der Wert für 'Window Style' oder 'Class Attribute' ist ungültig für diesen Vorgang

0x07D3 Der angeforderte Metafile-Vorgang wird nicht unterstützt

0x07D4 Der angeforderte Transformationsvorgang wird nicht unterstützt

0x07D5 Der angeforderte Clipping-Vorgang wird nicht unterstützt

0x089A Der angegebene Benutzername ist ungültig

0x08CA Diese Netzwerkverbindung ist nicht vorhanden

0x0961 Es warten noch offene Dateien oder Anfragen auf dieser Netzwerkverbindung

0x0962 Es bestehen immer noch aktive Verbindungen

0x0964 Das Gerät wird von einem aktiven Prozess verwendet und kann nicht getrennt werden

0x0BB8 Der angegebene Druckmonitor ist unbekannt
0x0BB9 Der angegebene Druckertreiber wird verwendet
0x0BBA Die Spoolerdatei konnte nicht gefunden werden
0x0BBB Aufruf 'StartDocPrinter' wurde nicht ausgeführt
0x0BBC Aufruf 'AddJob' wurde nicht ausgeführt
0x0BBD Der angegebene Druckprozessor ist bereits installiert
0x0BBE Der angegebene Druckmonitor ist bereits installiert
0x0FA0 WINS: Fehler beim Ausführen des Befehls
0x0FA1 Der lokale WINS kann nicht gelöscht werden
0x0FA2 Die Datei konnte nicht importiert werden
0x0FA3 Fehler beim Sichern. Wurde bereits eine vollständige Sicherung
ausgeführt?
0x0FA4 Fehler beim Sichern. Überprüfen Sie das Verzeichnis, in dem die
Sicherung ausgeführt wird
0x0FA5 Der Name ist nicht in der WINS-Datenbank vorhanden
0x0FA6 Reproduktion mit einem nicht konfigurierten Partner ist nicht
erlaubt
0x17E6
Die Liste der Server in dieser Arbeitsgruppe ist derzeit nicht verfügbar